Ställa in e-post i nya versioner av Microsoft Outlook

Gå till Kontrollpanelen och leta upp Mail (Microsoft Outlook)



Välj E-postkonton.



Välj Nytt...

US Kont	oinställnin	gar				
E-post Du	tkonton I kan lägga	till och ta b	ort ett konto, eller v	välja ett konto och ä	ndra dess inställningar.	
E-post	Datafiler	RSS-feeds	SharePoint-listor	Internetkalendrar	Publicerade kalendrar	Adressböcker
🥁 Nyt	t 🛠 Re	parera 👩	🖥 Ändra 🕐 Ang	ge som standard	🗙 Ta bort 👚 🖶	
Namn				qvT		

Välj Manuell konfiguration och ytterligare servertyper

Lägg till konto

Automatiska kontoinställningar

Manuell konfiguration av ett konto eller anslutning till andra servertyper.

Ditt namn:	
	Exempel: Anna Hedlund
E-postadress:	
	Exempel: anna@contoso.com
Lösenord:	
Ange lösenordet igen:	
	Skriv in lösenordet som du fått från din Internetleverantör

Välj Pop eller IMAP

Omicrosoft 365 Automatisk konfigu	uration för Microsoft 365-konton
E-postadress:	
	Exempel: anna@contoso.com
Pop eller IMAP Avancerad konfigu	ration för POP- eller IMAP-e-postkonton
Exchange ActiveSyr Avancerad konfigu	nc ration för tjänster som använder Exchange ActiveSync

Ange din information nedan med dina uppgifter och servernamnen enligt bilden samt kryssa i lösenordsautentisering. Vi rekommenderar kontotyp IMAP. När du gjort det klicka på Fler inställningar

Användarinformation		Testa kontoinställningar		
Ditt namn:	Exempel	Vi rekommenderar att du testar kontot för att säkerstäl att posterna är korrekta		
E-postadress:	exempel@aland.net	att posterna ar konekta.		
Serverinformation		Tarta kontoinetällningar		
Kontotyp:	IMAP 🗸	resta kontoinstainingaf		
Server för inkommande e-post:	mail.aland.net	Testa kontoinställningar automatiskt när du klickar på Nästa		
Server för utgående e-post (SMTP):	mail.aland.net			
Inloggningsinformation				
Användarnamn:	maXXXXXX	E most com ska holi ² lles offlines Alle		
Lösenord:	*****	E-post som ska benanas omme: Ana		
🗸 Kom ihå	a lösenordet			

På fliken Utgående server välj enligt bilden nedan och klicka i autentisering

Allmänt Utgående serve	r Avancerat					
Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering						
Cogga in med	tainingal som på servent for inkommande e-post					
Användarnamn:						
Lösenord:						
E	🗹 Kom ihåg lösenordet					
Kräv säker löse	nordsautentisering (SPA)					

På fliken avancerat ange serverportnummer och krypterad anslutning enligt bilden. På raden Rotmappens sökväg ange: inbox

Allmänt Utgående server Avancerat						
Serverportnummer						
Inkommande server (IMAP): 993 Använd standard						
Använd följande typ av krypterad anslutning:						
Utgående server (SMTP): 465						
Använd följande typ av krypterad anslutning: SSL/TLS						
Server-timeout						
Kort 📲 Lång 1 minut						
Mappar						
Rotmappens sökväg: inbox						
Skickat						
Spara inte kopior av skickade objekt						
Borttaget						
🗌 Markera objekt för borttagning men flytta dem inte automatiskt						
Objekt som har markerats för borttagning tas bort permanent när postlådan rensas.						
🗹 Rensa objekt vid växling av mappar i onlineläge						

Spara detta genom att klicka OK och backa sedan tillbaka och klicka på Nästa för att kontrollera att inställningarna fungerar. Om något går fel med testet är troligen något du missat, backa tillbaka och följ guiden igen.